

Software Information

- Windows WinXP (SP3) getestete Version
- Windows 7 Professional (SP1) kompatibel
- Gravur der Strangmarkierung signifikant verkürzt
- Vorbereitungszeit der Gravur signifikant verkürzt
- Neue Toolbox Funktion: Verschieben der Probeschnittfläche (s.u.)
- Softwareanpassungen für den Einsatz der neusten PC-Generation
- Optimierte Ansteuerung der Framegrabber-Karte



Windows[®] 7

Hinweis:

Für den Fall das inmitten einer CellGuard Sequenz ein Stichelwechsel nötig war, musste ein Bediener bisher die Position der Probeschnittfläche aufwendig in der Form ändern – dazu musste die Gravurfreigabe zurückgenommen, die Änderung durchgeführt und schließlich die Form wieder zur Gravur freigegeben werden.

Jetzt kann der Helio Bediener die nötige Verschiebung der Probeschnittfläche schnell und einfach direkt am betroffenen K6 durchführen.

Kompatibilitäten : HelioForm 4.1, FormManager 2.0, FormProof 6.0 , GipsyNT 2.12.4