


- K406**
 - **AutoSpacer** Support - Signifikant verkürzte Rüstzeiten durch schnelle Formatwechsel
 - Optimierte Bedienoberfläche u.A. erweiterte Informationen in der Formenliste
 - **Einrichten** über Jobticket Einrichtfreigabe (POSG/AutoSpacer u. Probeschnitt/CellGuard) - Maschinenvorbereitung für besonders aktuelle und zeitkritische Produktionen
 - Der automatische CellGuard Ablauf bietet jetzt auch die Möglichkeit eines manuellen Eingriffs, so können z.B. Näpfchen mit der CellGuard Kamera manuell vermessen werden
 - Erweiterte Möglichkeiten der flexiblen Gravurkanalzuordnung (Head Mapping)
 -
- K406 / K405**
 - Deutlich reduzierte Menü-Struktur für die Benutzerebene des Bediener
 - Neu organisierte Administrator Benutzerebene für HelioControl Grundeinstellungen
 -
- K405**
 - Optimierte Probeschnitt-Sequenz
 - Neuer CellGuard Algorithmus - für noch schnellere und sichere Ergebnisse
 - Neue Möglichkeiten der Qualitätskontrolle : Protokoll Daten der CellGuard Ergebnisse werden zurück ins Jobticket geschrieben

K406 mit CellGuard :

Bei z.B. beschädigten Zylinderoberflächen kann ein manuelles Messen mit der CellGuard Kamera den Abbruch der Probeschnittsequenz verhindern.



Hinweis

Für die sichere Handhabung und eine optimale Integration der neuen Funktionalitäten, ist eine den individuellen Bedürfnissen angepasste **Nachschulung dringend empfohlen**.

Software - kompatibilitäten

- Windows2000 kompatibel - jedoch nur für HelioControl PC's ab Lieferdatum März 03
- K406 : GipsyNT V1.39 , HelioForm V2.40e
- K405 : HelioDisk V2.32

Bestell Nr.

- HelioControl 3.02 **Update:** TOE 0479